

# УТМ не запускается при работе с JaCarta 2 SE

Версия ПО: ЕК 2.11.х.х, конфигурационная утилита ЕК 2.11.0.1754\_EgaisConfig, Windows 7 x64, УТМ 1.1.18-b1189

Токены: JaCarta-2 SE/PKI/ГОСТ модель JC267-1236J.J01Q01

## Проблема:

Если на ключевом носителе JaCarta-2 SE хранятся хотя бы два сертификата, выпущенных по двум разным алгоритмам ГОСТ (ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ 34.10-2012), то УТМ при попытке запуска выдаёт ошибку и не стартует.

## Причина:

Сертификат ГОСТ 34.10-2012 имеет дату и время выпуска позже, чем сертификат ГОСТ 34.10-2001. УТМ (ЕГАИС) при запуске использует самый новый сертификат. Т.к. работа с сертификатами ГОСТ 34.10-2012 в ЕГАИС на данный момент не поддерживается, происходит ошибка при попытке чтения сертификата.

## Решение:

- Перевыпустить сертификат по алгоритму ГОСТ 34.10-2001, чтобы дата и время выпуска была позже, чем у сертификата, выпущенного по алгоритму ГОСТ 34.10-2012.

---

ID статьи: 292

Последнее обновление: 24 Sep, 2018

Ревизия: 1

JaCarta -> JaCarta 2 SE -> УТМ не запускается при работе с JaCarta 2 SE

<https://kbp.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=292>